

GUIA DE IMPLEMENTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO EASYPAY PRESTASHOP 1.7.X.X


I.	Requisitos do Módulo EASYPAY.....	pg.1
II.	Instalação.....	pg.1
III.	Configuração.....	pg.2
IV.	Capturar Pagamentos Manualmente.....	pg.5
V.	Criar produtos de subscrição.....	pg.6

I. REQUISITOS DO MÓDULO EASYPAY

1. Garanta que tem a versão 1.7.0 do PrestaShop ou outra mais atualizada.
2. Verifique se estão reunidos os requisitos base para que o PrestaShop e respetivos módulos funcionem corretamente. Poderá fazê-lo através deste link:
<https://devdocs.prestashop.com/1.7/basics/installation/system-requirements/>
3. Ative a extensão: “curl” no PHP.

II. INSTALAÇÃO

1. Descarregue o ficheiro “EASYPAY.zip” e aceda ao BackOffice do PrestaShop.
2. No BackOffice, na categoria “Módulos”, clique em “Module Manager”. Nesta página, no canto superior direito encontrará o seguinte botão: “Enviar um módulo”, clique aqui.




3. Arraste o ficheiro que descarregou inicialmente, “EASYPAY.zip”, e aguarde que seja concluída a instalação do Software. Assim que a mesma se encontrar finalizada, aparecerá a mensagem que se encontra na seguinte imagem:



III. CONFIGURAÇÃO

1. Aceda ao BackOffice do PrestaShop, na categoria “Módulos”, clique em “Module Manager” e na barra de pesquisa escreva “EASYPAY”. De seguida, clique no *enter* do seu teclado.
2. Irá aparecer-lhe um destaque da EASYPAY, clique em “Configurar”, conforme indica a imagem:





3. Deverá encontrar diversos campos passíveis de configuração:

- a. **Ativar ambiente de testes:** permite testar o módulo antes deste entrar em produção. Selecione a opção que deseja.
- b. **Autorização e Captura automática:** Se esta opção se encontrar ativa, o EASYPAY realiza a retenção automática dos pagamentos. Caso contrário, os pagamentos deverão ser capturados manualmente através do BackOffice. (Mais à frente neste guia de utilização, encontra-se detalhado como capturar manualmente um pagamento).
- c. **Número de dias que cada método de pagamento deve ficar guardado**
 - **Pagamento Frequente:** se o utilizador optar por guardar os seus dados de pagamento, estes deverão ficar guardados o número de dias configurado neste campo (**insira um número inteiro**).
- d. **API ID:** Inserção do ID da API do EASYPAY. Encontra este dado no BackOffice do EASYPAY em: “Web Services” -> “Configuração API 2.0”. Clique no botão “Chaves”.
- e. **API KEY:** campo para escrever a sua KEY da API do EASYPAY. Encontra este dado no BackOffice do EASYPAY em: “Web Services- > “Configuração API 2.0”. Clique no botão “Chaves”.
- f. **Ativar VISA / MASTERCARD:** Ativação/desativação do método de pagamento “VISA / MASTERCARD”.
- g. **Montante Mínimo para pagamentos frequentes com VISA / MASTERCARD:** Indicação do valor mínimo requerido de encomenda para permitir pagamentos frequentes com VISA.
- h. **Montante máximo para pagamentos frequentes com VISA:** Indicação do valor máximo requerido de encomenda para permitir pagamentos frequentes com VISA/MasterCard.
- i. **Ativar Multibanco:** Ativação/desativação do método de pagamento por Multibanco.
- j. **Data de expiração da referência Multibanco:**
Indicação do número de dias de validade da referência Multibanco. O número máximo de dias é **180 (insira um número inteiro)**. Caso não queira referências com validade preencha o campo com o valor por defeito **0**.
- k. **Montante Mínimo para pagamentos frequentes com Multibanco:** Indicação



do valor mínimo requerido de encomenda para permitir pagamentos frequentes com Multibanco.

- l. **Montante máximo para pagamentos frequentes com Multibanco:** Indicação do valor máximo requerido de encomenda para permitir pagamentos frequentes com Multibanco.
- m. **Ativar MBWAY:** Ativação/desativação do método de pagamento por MBWAY.
- n. **Montante Mínimo para pagamentos frequentes com MBWAY:** Indicação do valor mínimo requerido de encomenda para permitir pagamentos frequentes com MBWAY.
- o. **Montante máximo para pagamentos frequentes com MBWAY:** Indicação do valor máximo requerido de encomenda para permitir pagamentos frequentes com MBWAY.
- p. **Ativar Débito Direto:** Ativação/desativação do método de pagamento por Débito Direto.
- q. **Montante Mínimo para pagamentos frequentes com Débito Direto:** Indicação do valor mínimo requerido de encomenda para permitir pagamentos frequentes por débito direto.
- r. **Montante máximo para pagamentos frequentes com Débito Direto:** Indicação do valor máximo requerido de encomenda para permitir pagamentos frequentes por débito direto.
- s. **Ativar Boleto:** Ativação/desativação do método de pagamento por Boleto.
- t. **GENERIC LINK:** Copie este URL e aceda ao BackOffice do EASYPAY, nomeadamente: “Web Services” -> “Configuração API 2.0”, clique no botão “Notificações”, seguidamente, insira o URL no campo “Generic – URL”.
- u. **VISA DETALHE:** Copie este URL e aceda ao BackOffice do EASYPAY, nomeadamente: “Web Services” -> “Configuração URL” e cole o URL no campo “Visa: Detalhe”.
- v. **VISA FORWARD:** Copie este URL e aceda ao BackOffice do EASYPAY, nomeadamente: “Web Service” -> “Configuração URL” e cole o URL no campo “Visa: Forward”.



IV. CAPTURAR PAGAMENTOS MANUALMENTE

1. Configure o módulo conforme explicado no ponto anterior e desative a opção **“Autorização e Captura Automática”**.
2. Deverá esperar que seja realizada uma nova encomenda e que o cliente ative o método de pagamento no GATEWAY do EASYPAY. (Igualmente, caso aconteça um novo pagamento por VISA).
3. Aceda ao BackOffice do PrestaShop, à categoria **“MAIS”**→**“Autorizar Pagamentos - EASYPAY”**.

Pagamentos - EASYPAY”.

Autorizar Pagamentos - Easypay

OPÇÕES A CAPTURAR - EASYPAY

Procurar:
[Ref. Enc. ID Customer. Data] ou
[procurar]


nome Pagamento	Id customer	Encomenda	Valor Encomenda	ID Pagamento	Tipo Pagamento	OPÇÕES
Nome de pagamento	9	OQWECOFZ	23.52	71e8d41e-6996-439f-a4d1-cc64da27e099	frequentebody	<button>Capturar Pagamento</button> <button>Cancelar Pagamento</button>

1 to 1 of 1

4. Verifique se existem pagamentos em espera e clique no botão que corresponde à forma como pretende avançar: **“Capturar Pagamento”** ou **“Cancelar Pagamento”**.

V. CRIAR PRODUTOS DE SUBSCRIÇÃO

1. Para usar o método de pagamento por subscrição deverá configurar o módulo e ativar o método de pagamento “**Débito Direto**”.
2. Deverá criar um novo produto/serviço configurado, por forma a ser um produto de subscrição:
 - a. Aceda ao BackOffice do Prestashop: “**Catálogo**”→ “**Produtos**” e clique no botão “**Novo Produto**”.
 - b. Preencha as configurações *Default* do PrestaShop para criar um produto:



The screenshot shows the PrestaShop product creation interface for 'Simply Cuisine Magazine'. The interface is divided into several sections:

- Definições básicas:** Includes fields for 'Produto padrão', 'pt', 'Vendas', 'Lista de produtos', and 'Ajuda'.
- Quantidades:** Includes a 'Resumo' section with a 'Descrição' field and a 'Simulação Custo Resumo' button.
- Combináveis:** Includes a 'Combináveis' section with a 'Referência' field and a 'Quantidade' field.
- Preço:** Includes a 'Preço' section with 'Sem IVA' and 'Com IVA' fields, a 'regra de IVA' dropdown, and a 'PT Standard Rate (23%)' field.

- c. Selecione as categorias que vão definir onde será exibido o produto, assim como a categoria “**Subscrições**” (esta é de seleção obrigatória e será previamente criada de forma automática pelo módulo EASYPAY durante a instalação). Deverá encontrar-se na coluna “**Categoria Principal**”.



The screenshot shows the 'Categorias' selection interface in PrestaShop. It includes a search bar labeled 'Pesquisar categorias' and a list of categories under the heading 'CATEGORIAS ASSOCIADAS'.

The categories listed are:

- Início (selected)
- Subscrições (selected)
- MINIMIZAR
- Categoria principal
- ✓ Início
- ✓ Clothes
 - Men
 - Women
- > Acessórios
- Art
- ✓ Subscrições
- SLIDER 1



- d. Nas funcionalidades do produto deve, no primeiro campo designado “Característica”, adicionar “Frequência”, e no campo “Valor Pré-definido” selecione a frequência com que o valor a ser cobrado ao

Funcionalidades

Característica	Valor pré-definido	OU valor normalizado
Frequência	1M	

cliente irá acontecer. **Um exemplo prático:** se selecionar “1M” e o valor da subscrição corresponder a “12.3€”, então todos os meses e de forma automática, será cobrado ao cliente o valor “12.3€” até que a subscrição do produto/serviço seja cancelada ou o período de subscrição acabe.

- e. Nas funcionalidades, pode adicionar uma nova, e selecionar “**tempo de subscrição**”. Esta opção vai indicar o tempo máximo da subscrição, deixando a mesma de estar válida após o período definido. Se selecionar “**Sem Limite**”, o módulo vai continuar a renovar a subscrição na frequência previamente definida até que o utilizador ou comerciante cancelem manualmente respetiva subscrição.

3. Para cancelar qualquer subscrição ativa (**COMERCIANTE**) aceda ao BackOffice do PrestaShop: “**MAIS**”→ “**Subscrições Ativas – EASYPAY**”, onde encontrará a(s) subscrição(ões) que pretende cancelar. De seguida, clique no botão “**Cancelar Subscrição**”.

ID. ENCOMENDA	DT. INÍCIO	DT. FIM	FREQ	Nº. COB. EFETUAR	Nº. COB. EFETUADAS	VAL. SUBSCRIÇÃO	VAL. COBRADO	DT. ULT. COBRANÇA	ESTADO ATUAL	OPÇÕES
570	2020-09-24 15:29:18	0000-00-00 00:00:00	1M	2	1	70,66 €	35,33 €	2020-09-24 15:33:18	OK	Cancelar Subscrição

4. Para cancelar uma subscrição ativa (**UTILIZADOR**) deve ir a “**Encomendas**” (A localização no FrontOffice depende do Template utilizado), aceder ao método de pagamento por subscrição e clicar em “**Detalhes**”. Exibidos todos os detalhes, encontra um botão para cancelar a subscrição entre as moradas e a listagem de produtos (**Esta informação pode variar consoante a configuração do FrontOffice do comerciante**).

Dados de pagamento - **Cancelar Subscrição**